



Einem 3D Modell einen HotSpot hinzufügen

Log In

Loggen Sie sich auf <http://b2b.partcommunity.com/community/partcloud/> ein.

Upload eines 3D Modells



Füllen Sie das Upload-Formular unter „Hochladen“ aus und hängen Sie Ihr 3D Modell in einem geeigneten Format (STL, STEP, DAE, 3DS, OBJ, CIP) an. Dann bestätigen Sie mit dem Button „Hochladen“.



3D Modell mit HotSpots

Einen neuen HotSpot anlegen

1. Wählen Sie ein 3D Modell aus.
2. Unter der 3D-Ansicht finden Sie ein Auswahlmenü. Aktivieren Sie den HotSpot Modus mit Klick auf das HotSpot Modus Symbol (bei aktivem HotSpot erscheint es in grün).
3. Fahren Sie nun mit der Maus über die 3D Ansicht und es erscheint eine Vorschau für den HotSpot (schwarz). Positionieren Sie den HotSpot mit einem Klick an der gewünschten Stelle.
4. Nun öffnet sich das Dialogfenster zum editieren des HotSpots.
5. Wählen Sie aus dem Dropdown Menü im Feld „Typ“ aus um welche Art von HotSpot es sich handeln soll (Link, HTML Text, Herstellerkataloge, PARTcloud, Bilder).
 - **Link:** Verlinkung zu einer Webseite, Vimeo, YouTube, Wikipedia oder einem PDF.
 - **HTML Text:** Gestalten Sie den Inhalt des HotSpots mit Hilfe eines Editors selbst (für gemischte Inhalte wie Text, Bilder und Links).
 - **Herstellerkataloge:** Verlinken Sie direkt in Ihren Katalog.
 - **PARTcloud:** Setzen Sie einen Link direkt auf ein 3D Modell oder eine Sammlung innerhalb von PARTcloud.net.
 - **Bilder:** Verlinken Sie hier auf eine Bild-URL (Kein direkter Bildupload möglich).



Dialogfenster HotSpot hinzufügen/editieren

- Die Option „Mehr anzeigen:“ bietet Ihnen die Möglichkeit weitere Links zu setzen.
6. Bestätigen Sie anschließend die Erstellung des HotSpots mit „OK“ bzw „Hinzufügen“.
 7. Es aktiviert sich automatisch die HotSpot Ansicht für Ihr 3D Modell (Button grün) und Sie können alle bereits erstellten HotSpots sehen.
 8. Um vorhandene HotSpots zu bearbeiten achten Sie darauf, dass der HotSpot Modus aktiv (grün) ist!



HotSpots aktiv